

Sottoprogrammi

- I sottoprogrammi possono servire per creare
 - nuovi operatori: **funzioni**, che possono essere usati nelle espressioni, forniscono un valore di ritorno

x=4*potenza(2+y, 3);

- nuove istruzioni: **procedure**, che non hanno un risultato

stampa(f);

- Il linguaggio C è basato sul concetto di **espressione**, quindi le funzioni fanno la parte del leone.
- Le procedure sono realizzate come caso particolare di funzioni: funzioni che non hanno un valore di ritorno. Per indicare il tipo del risultato si usa la parola chiave **void**.

PROCEDURE

Una procedura permette di

- dare un nome a una istruzione
- rendendola parametrica
- non denota un valore, quindi non c'è tipo di ritorno → **void**

- Es: visualizzazione di una frazione

```
typedef struct { int num; int den; } frazione;
```

```
void stampaFrazione(frazione f)  
{ printf(“%d/%d”, f.num, f.den);  
}
```


```
main()  
{ frazione f = {3, 5};  
  stampaFrazione(f);  
}
```

return IN UNA PROCEDURA

- L'istruzione *return* provoca solo la restituzione del controllo al cliente
- non è seguita da una espressione da restituire
- quindi *non è necessaria* se la procedura termina “spontaneamente” a fine blocco (cioè al raggiungimento della parentesi graffa di chiusura)

ESEMPIO

- Disegnare, per un dato n , la seguente figura



ESEMPIO

- Visualizzazione di n caratteri tutti uguali

```
void printN(char c, int n)
```

```
{ int i;  
  for (i=0; i<n; i++)  
    printf("%c", c);  
}
```

utile per disegnare istogrammi.

Passaggio dei parametri

- In linguaggio C, i dati sono passati **per copia**, cioè il valore del parametro attuale viene **copiato** sul parametro formale
- Perché questa scelta?

Vantaggio 1

```
int potenza(int b, int e)
{ int p=1;
  for (i=0;i<e;i++)
    p = p*b;
  e--;
  return p;
}
main()
{ int x=2,y=3,z;
  z = potenza(x,y);
  printf ("%d^%d=%d", x, y, z);
}
```

Vantaggio 2

```
int potenza(int b, int e)
{ int p=1;
  while (e>0)
  { p = p*b;
    e--;
  }
  return p;
}
main()
{ int x=2,y=3,z;
  z = potenza(x,y);
  printf("%d^%d=%d", x, y, z);
}
```

Vantaggio 3

```
main()  
{ int x, y, z;  
  x=2;  
  y=x+1;  
  z = potenza(x, y);  
  printf("%d^%d=%d", x, y, z);  
}
```

Vantaggio 4

```
int potenza(int b, int e)
{ int p=1;
  while (e>0)
  { p = p*b;
    e--;
  }
  return p;
}
main()
{ int x=2,y=3,z;
  z = potenza(x-1, y+1);
  printf( "%d^%d=%d", x, y, z);
}
```

main	RA	DL
x	2	
y	3	
z		

potenza	RA	DL
b	1	
e	4	
p		

Svantaggi

- Però in questo modo non posso modificare il valore dei parametri
- In genere è un vantaggio, ma in certi casi potrebbe servirmi
 - Posso trasferire i dati solo in una direzione (dalla funzione chiamante alla chiamata)
 - L'unico modo per avere una comunicazione dalla funzione invocata a quella invocante è con il valore di ritorno
 - E se mi serve più di un risultato?
 - Se ho una struttura dati molto grande, ricopiarla può essere costoso




ESEMPIO

Perché il passaggio per valore non basta?

Problema: scrivere una procedura che *scambi i valori di due variabili intere.*

Specifica:

Dette A e B le due variabili, ci si può appoggiare a una *variabile ausiliaria T*, e fare una “*triangolazione*” in *tre fasi*.



ESEMPIO

Supponendo di utilizzare, senza preoccuparsi, il passaggio per valore usato finora, la codifica potrebbe essere espressa come segue:

```
void scambia(int a, int b)
{
    int t;
    t = a;
    a = b;
    b = t;
}
```

ESEMPIO

Il `main` invocherebbe quindi la procedura così:

```
main()  
{int y = 5, x = 33;  
  scambia(x, y);  
  /* ora dovrebbe essere  
    x=5, y=33 ...  
    MA NON E' VERO !!  
  */  
}
```

Perché non funziona??

ESEMPIO

- La procedura ha *effettivamente scambiato* i valori di A e B al suo interno
- ma questa modifica non si è propagata al **main**, perché sono state scambiate *le copie locali alla procedura, non gli originali!*
- al termine della procedura, le sue variabili locali sono state distrutte → nulla è rimasto del lavoro fatto dalla procedura!!

x

33

y

5

a


5

b

33


PASSAGGIO PER VALORE

Ogni azione fatta su **a** e **b** è strettamente locale alla procedura. Quindi **a** e **b** vengono scambiati ma quando la procedura termina, tutto scompare.



PASSAGGIO PER VALORE

... e nel main non è cambiato niente!!!



main

Esempio

- Scrivere la procedura azzera, che assegna il valore zero ad una variabile

```
void azzera(int x)  
{ x=0;  
}
```

Esempio

```
void azzera(int x)
```

```
{ x=0;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{ int y=6;
```

```
  azzera(y);
```

```
}
```

main	RA	DL
y	6	

azzera	RA	DL
x	6	0

Come fare?

- Il problema è che la procedura azzera non sa qual è **la variabile** da azzerare: le viene passato solo **il valore** della variabile

```
void azzera(int x)
```

```
{ x=0;
```



```
}
```

```
main()
```

```
{ int y=6;
```

```
  azzera(y);
```

```
}
```



Come fare?

- Ci piacerebbe poter passare alla funzione, invece del **valore** di **y**, il suo **indirizzo**. Poi dovremmo dire alla **azzerà** di inserire 0 nella cella di cui sappiamo l'indirizzo

```
void azzerà(int x)
```

```
{ x=0;
```



```
}
```

```
main()
```

```
{ int y=6;
```

```
  azzerà(y);
```

```
}
```



Di cosa abbiamo bisogno?

Abbiamo bisogno di 3 cose:

1. (nel **main**) Estrarre l'indirizzo di **y** (1001)
2. (nella **azzera**) Avere una variabile in cui possiamo mettere indirizzi
3. (nella **azzera**) Poter utilizzare una variabile di cui so l'indirizzo:
 - la variabile il cui indirizzo è contenuto in **x**

main	RA	DL	1000
y	6		1001

azzera	RA	DL	1002
x	1001		1003

Estrazione dell'indirizzo

- Per ottenere l'indirizzo di una variabile, si usa l'operatore `&`

- Es:

- `&y = 1001`

- `&x = 1003`

main	RA	DL	1000
y	6		1001

- L'indirizzo di una variabile viene deciso dal compilatore

azzera	RA	DL	1002
x	1001		1003

- L'operatore `&` può essere applicato solo alle variabili, non alle espressioni (non ha senso `&(a+b)`, oppure `&3`).
- Se conosco l'indirizzo di una variabile, posso usare la variabile anche se non ne conosco il nome

La scanf

- questo è il motivo per cui nella scanf mettiamo la **&** davanti alle variabili: la **scanf** ha bisogno di sapere l'indirizzo della variabile per poterla modificare

```
scanf ("%d", &x);
```

Tipo puntatore

- Per memorizzare indirizzi in memoria, si usa il tipo puntatore
- Una variabile di tipo puntatore può contenere (solo) indirizzi
- Se **p** è una variabile puntatore che contiene un indirizzo (es. 1008) posso usarlo per leggere/scrivere sulla cella

1008, usando l'operatore *

***p = 5;**

p	1008	1000
	85	1004
	7 5	1008

Esempio

- Supponiamo che **p** sia di tipo puntatore

...

```
int x=3;
```

```
p = &x;
```

p	1004	1000
x	3 4 5	1004

- A questo punto, dire **x** o dire ***p** è esattamente la stessa cosa: sono **sinonimi**, rappresentano la **stessa variabile**

- Quindi posso fare


```
printf("%d", *p);
```

```
*p=4;
```

```
(*p)++;
```

Operatori & e *

- I due operatori **&** e ***** sono uno l'inverso dell'altro
- **&** estrae l'indirizzo di una variabile
- ***** riferisce la variabile corrispondente a un indirizzo



Problema: di che tipo è *p?

- Ho due puntatori: p e q


`char x=3;`

`float y=1e0;`

`p = &x;`

`q = &y;`

`*q = *p;`



Quanti byte deve ricopiare?
Dovrebbe fare la promozione
char → float,
ma come fa a sapere che q
contiene l'indirizzo di un **float**?

Soluzione

- **Soluzione:** Quando dichiaro una variabile di tipo puntatore, dichiaro anche di che tipo è il dato di cui ho l'indirizzo.
- Quindi una variabile non è un puntatore “e *basta*”:
 - un **puntatore a `int`** può contenere solo indirizzi di variabili di tipo **`int`**
 - un **puntatore a `float`** può contenere solo indirizzi di variabili di tipo **`float`**
 - un **puntatore a `struct frazione`** può contenere solo indirizzi di variabili di tipo **`struct frazione`**

SINTASSI

- Definizione di una variabile puntatore:

`<tipo> * <nomevariabile> ;`

- Esempi:

`int *p;`

`int* p;`

`int * p;`

*Queste tre forme sono equivalenti, e definiscono **p** come “puntatore a intero”*

Quindi

```
char x=3;
```

```
float y=1e0;
```

```
char *p;
```

```
float *q;
```

```
p = &x;
```

```
q = &y;
```

```
*q = *p;
```



float

char


x



3

1000

y



espon

0

1001

mantissa

1

1002

p

1000

1003

q

1001

1004

Si fa la promozione

char → float,


poi si assegna il

valore 3e0 a *q

(cioè a y)

e se facessi ... ?

```
char x=5;  
float *q, y=1e0;  
q=&x;  
y = *q;  
printf("%f\n", y);
```



warning: incompatible types

-107372584.000000

Passaggio per riferimento

```
void azzera(int *x)
```

```
{ *x = 0;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{ int y=6;
```

```
  azzera(&y);
```

```
}
```

REALIZZARE IL PASSAGGIO PER RIFERIMENTO IN C

- In C per realizzare il passaggio per riferimento:
 - il cliente deve passare esplicitamente gli indirizzi
 - il servitore deve prevedere esplicitamente dei puntatori come parametri formali


REALIZZARE IL PASSAGGIO PER RIFERIMENTO IN C

```
void scambia(int* a, int* b)
{
    int t;
    t = *a;    *a = *b;    *b = t;
}
```

```
main()
{
    int y = 5, x = 33;
    scambia(&x, &y);
}
```

ESEMPIO: RECORD DI ATTIVAZIONE

Caso del passaggio *per riferimento*:




ESEMPIO: RECORD DI ATTIVAZIONE

Se avessi usato il passaggio *per valore*:

```
void scambia(int a, int b)
{ int t;
  t = a;
  a = b;
  b = t;
}
```

Non modificati
dalla procedura

Copia di x e y



```
main()
{int y = 5, x = 33;
  scambia(x, y);
}
```

Esercizio

- Si scriva una procedura che calcola quoziente e resto di una divisione intera

Esercizio

- Si scriva una procedura **ordina2** con due parametri a e b .
- Se $a > b$, scambia il valore di a e di b , usando la procedura **scambia** definita nei lucidi precedenti

Esercizio (analisi)


- Si mostri l'esecuzione del seguente programma con i record di attivazione

```
void g(int *h)
{ (*h)++;
}
int f(int a, int *b)
{ g(b);
  return a+(*b);
}
main()
{ int c=1, d=3, s=6;
  s=f(c,&d);
}
```

PUNTATORI

- Un *puntatore* è una variabile *destinata a contenere l'indirizzo di un'altra variabile*
- Vincolo di tipo: un puntatore a T può contenere solo l'indirizzo di variabili di tipo T.

- Esempio:



```
int x = 8;  
int* p;  
p = &x;
```


Da questo momento, ***p** e **x** sono *due modi alternativi per denotare la stessa variabile*

PUNTATORI


```
int x = 8;
```




```
int* p = &x;
```



```
*p = 31;
```



```
x--;
```




PUNTATORI

Un puntatore non è legato per sempre alla stessa variabile: può puntare altrove.

```
int x = 8, y = 66;
```

```
int *p = &x;  
(*p)++;
```

```
p = &y;  
(*p)--;
```



Le parentesi sono necessarie per riferirsi alla variabile puntata da `p`

OSSERVAZIONE

- Quando un puntatore è usato per realizzare il passaggio per riferimento, *la funzione non dovrebbe mai alterare il valore del puntatore.*
- Quindi, se **a** e **b** sono due puntatori:

***a = *b** **SI**

~~**a = b**~~ **NO**

- In generale una funzione può modificare un puntatore, ma *non è opportuno che lo faccia se esso realizza un passaggio per riferimento*

PUNTATORI


```
void scambia(int* pa, int* pb)
{
    int t;
    t = *pa;  *pa = *pb;  *pb = t;
}
```

```
main()
{
    int y = 5, x = 33;
    int *py = &y, *px = &x;
    scambia(px, py);
}
```

Variazione dall'esempio precedente: i puntatori sono memorizzati in `px` e `py` prima di passarli alla procedura

ESEMPIO: RECORD DI ATTIVAZIONE

Il record di attivazione si modifica come segue.



Esercizio

- Si scriva un programma che legge una struttura frazione tramite una **procedura** e la stampa tramite un'altra **procedura**.

COMUNICAZIONE TRAMITE L'ENVIRONMENT GLOBALE

- Una procedura può anche comunicare con il suo cliente **mediante aree dati globali**: un esempio sono le **variabili globali del C**.
- Le **variabili globali** in C:
 - sono allocate nell'area dati globale (fuori da ogni funzione)
 - esistono *già prima* della chiamata del *main*
 - sono *inizializzate automaticamente a 0* salvo diversa indicazione
 - possono essere *nascoste* in una funzione da una variabile locale omonima
 - sono visibili, previa dichiarazione **extern**, in tutti i file dell'applicazione

ESEMPIO

Divisione intera x/y con calcolo di quoziente e resto.
Occorre calcolare *due* valori che supponiamo di mettere in due variabili globali.

```
int quoziente, int resto;
```

```
void dividi(int x, int y)
```

```
{ resto = x % y; quoziente = x/y;  
}
```

```
main()
```

```
{ dividi(33, 6);  
  printf("%d%d", quoziente, resto);  
}
```

variabili globali
quoziente e **resto**
visibili in tutti i blocchi

Il risultato è disponibile per il
cliente nelle variabili globali
quoziente e **resto**

LEGGIBILITA'

Le variabili globali vanno usate il meno possibile, in quanto rendono meno leggibile il programma

```
int quoziente, int resto;
```

```
void dividi(int x, int y)
```

```
{ resto = x % y; quoziente = x/y;
}
```

```
main()
```

```
{ dividi(33, 6);
  printf("%d%d", quoziente, resto);
}
```

Osservando il main program non capisco che **quoziente** e **resto** vengono modificate dalla **dividi** ☹

ESEMPIO

Con il passaggio dei parametri per indirizzo avremmo un codice più leggibile

```
void dividi(int x, int y, int* quoziente,  
           int* resto)  
{ *resto = x % y; *quoziente = x/y;  
}
```

```
main()  
{ int quoz, rest;  
  dividi(33, 6, &quoz, &rest);  
  printf("%d %d", quoz, rest);  
}
```

Vedo subito che **quoz** e **rest** sono passate per riferimento, quindi capisco che **dividi** può modificarne il valore 😊

Esercizio

- L'orario di una lezione è rappresentato dalla struttura:

```
typedef struct  
{ char nomecorso[20];  
  int orainizio, durata;  
} orario;
```
- Si scriva una procedura o funzione che, date 2 lezioni, verifica se si sovrappongono e, qualora si sovrappongano, sposti in avanti la lezione che inizia più tardi, in modo che inizi appena finisce l'altra lezione
- **Nota:** non sappiamo a priori quale delle due lezioni comincia prima (bisogna controllare il valore di **orainizio**)



Esercizio

Si scriva una funzione (o procedura) che prende in ingresso due frazioni e fornisce in uscita

- la frazione quoziente
- un valore booleano che dice se il risultato è finito o se c'è stata divisione per zero